

【作り方説明書】


サマーワンピース・ホルターネック【25cm】

| | |
|---|--|
| ■詳細対応サイズ ・25cm L | ■難易度 イージー / 【ノーマル】 / ハード / ハード↑ / エクストラ |
| ■サンプル使用生地 of 厚み 0.22mm | ■用意するもの ・薄手～やや薄手生地 ・3mm 以下のリボン ・3mm 程度の平ゴム |
| ■手縫い可否 OK | 全てのパーツを縫い代線より大き目に布を切り取って下さい。 |
| ■布に書き写すパーツリスト ①ゴム通しパーツ 枚→そのまま 1 枚 ②③胸カップ 2 枚→左右反転して 2 枚 ④スカート 1 枚→そのまま 1 枚 合計：4 枚 のパーツで構成 | |
| ■必要な布量参考数値 <div style="text-align: center;"> <h2>【サマーワンピース・ホルターネック 25cm】</h2> <p>横90cm, 110cm, 140cm</p> </div> | |

01. 型紙を貼り合わせる


① 型紙に割り振られている番号を確認する。

〔番号は型紙の左上に記載
 ※①～④の右図は全型紙共通で使用しています。
 型紙の種類によって貼り合わせる枚数、数字は違います。
 枚数、貼り合わせ数字については各型紙をご覧ください。〕



② <1>の型紙に記載されている通りに型紙を並べる。


〔「青色の数字の型紙貼り合わせる」という箇所に記載。〕



③ 点線に沿って、型紙が繋がる方だけカットする。




④ <5>の上部のガイドに③の下部を合わせて、表裏両方をテープで留める。




02. 型紙を切り取る。

02～07 の右図は全型紙共通で使用
しています。




03. 布を裏にして型紙を置く。

〔まち針で留めず、ペーパーウェイト等で型紙が動かない様にする。〕




04. 型紙の外側をなぞって布に写す。写したら型紙は一旦避ける。

〔※オススメのチャコペン
・カリスマシャープペンシル(使用中)
・クロバー 水性チャコペン〕




05. 04 で写した線に沿って布を切る。



06. 切り取った布に型紙をのせてまち針でとめる。

〔型紙と布がずれないようにするだけなので、
細かくとめる必要はない。〕



07. “切りじつけ” をする。(①～⑧)


- ① しつけ糸を針に通し、糸が2本になる様にする。
〔玉止めはしない。〕



- ② 紙の上から出来上がり線に針を刺していく。


- A. 型紙から刺す
B. 布を刺す
C. 0.3cm 程度すくうように縫う
D. 型紙を刺す
E. 糸をたるませつつ 1.5cm 程度空けて再度型紙を刺す
A～E を繰り返す。

〔上側はたるませて、下側の糸はたるませない。
全ての線を写す必要はないので、細かく針を刺さなくても良い。〕





- ③ 角や合い印は下側(布側)から見て
+ に見えるように針を刺す。



④ 上側のたるませた糸を切る。



⑤ まち針を抜く。

⑥ 糸を抜かない様に型紙だけを抜き取る。



⑦ 長い糸は 3mm 程度に切る。


〔糸を抜き取らない様に注意。〕




⑧ しつけ糸が抜けないうちに、アイロンか指で糸を寝かせる。




08. すべてのパーツの ☆ に解れ止め液を塗る。




09. 胸カップ×2 の前側の直線を折って、アイロンをかける。



10. 胸カップ×2 の反対の直線も折って、アイロンをかける。



11. 胸カップ×2 の端を縫う。




12. 縫ったところのしつけ糸を抜く。

しつけ糸が取り辛い時は、糸抜きや毛抜き等で抜く。
以降、縫ったら余分なしつけ糸はその都度抜いていく。



13. スカートの裾を折る。



14. スカートの端を縫う。



15. ゴム通しパーツの左側に切り込みを入れる。



16. ゴム通しパーツ表と、胸パーツ表を合わせる。

[☆側を下にし、左側に胸パーツを合わせる。




17. 仮縫いをする。




18. スカートのウエスト部分に切り込みを入れる。




19. 表が内側になるように、
ゴム通しパーツとスカートを合わせる。




20. ゴム通しパーツを上を折る。







-
21. 縫い代を2~3mmくらいにカットする。
〔 ゴム通しパーツを切らない様に注意。〕




-
22. ゴム通しパーツをスカートとの境で折る。






23. 縁から7mmくらいのところを縫う




24. ゴム通しパーツの穴にゴムを通す。

ゴムの長さ：10.5cm（縫い合わせ部分を含む）
市販のゴム通しを通らない場合は、
安全ピンでも代用可能。
反対側に最初にクリップ等をはさんでおく。







25. 持ち手を縫い代に合わせる。




26. 縫い代にゴムを縫いとめる。
縫い終わったら、クリップを外す。



27. ゴムを引き、反対側に持ち手を出す。





28. 縫い代にゴムを縫いとめる。




29. 持ち手部分をカットする。

30. 表が内側になる様に合わせる。




31. 脇を縫う。



32. 16cm の長さのリボンを 2 本用意する。

33. リボンを胸カップに縫いつける。
〔 表の縫い目に沿う様に縫う。〕



34. 表に返す。

お疲れ様でした！