

【作り方説明書】

ブラの型紙

■詳細対応サイズ ・40cm ソフビ S 胸	■難易度 イージー / 【ノーマル】 / ハード / ハード↑ / エクストラ
■サンプル使用生地の厚み 0.22mm	■用意するもの ・やや薄手～薄手の生地 ・極薄い接着芯 ・肩紐用ストレッチレース ・スナップ
■手縫い可否 OK	■布に書き写すパーツリスト ①A 1枚→そのまま1枚 ②B 1枚→ // ③C 1枚→ // ④D 1枚→ // 合計：4枚 のパーツで構成
■必要な布量参考数値 <div style="text-align: center;"> <h2>ブラの型紙【40cmソフビS】</h2> <h3>横90cm, 110cm, 140cm</h3> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> 縦7cm <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; gap: 10px;"> A B C D </div> </div>	

01. 生地を 横 30cm×縦 7cm に切る。




02. 接着芯を、生地より 1cm 程度小さく切る。



03. 生地に接着芯を貼る。


アイロンをスライドさせず、
上から押しあてる様にする。
接着芯が厚いと以降の工程の難易度が上がる為、
出来るだけ薄いものが良い。




04. 型紙を貼り合わせる。※一例を挙げて説明しています。

① 型紙に割り振られている番号を確認する。


番号は型紙の左上に記載。
※①～⑤の右図は全型紙共通で使用しています。
型紙の種類によって貼り合わせる
枚数、数字は違います。
枚数、貼り合わせ数字については
各型紙をご覧ください。




② <1>の型紙に記載されている通りに型紙を並べる。
「青色の数字の型紙貼り合わせる」という箇所に記載。



③ 点線に沿って、型紙が繋がる方だけカットする。




④ <5>の上部のガイドに③の下部を合わせて、
表裏両方をテープで留める。




05. 型紙を切り取る。

〔05～09の右図は全型紙共通で使用しています。〕




06. 布を裏にして型紙を置く。

〔まち針で留めず、ペーパーウェイト等で
型紙が動かない様にする。〕




07. 型紙の外側をなぞって布に写す。写したら型紙は一旦避ける。

- 【※オススメのチャコペン
・カリスマシャープペンシル
・クロバー 水性チャコペン




08. 07で写した線に沿って布を切る。



09. 切り取った布に型紙をのせてまち針でとめる。

〔型紙と布がずれないようにするだけなので、
細かくとめる必要はない。〕



10. “切りじつけ”をする。(①～⑧)


- ① しつけ糸を針に通し、糸が2本になる様にする。
〔玉止めはしない。〕



- ② 紙の上から出来上がり線に針を刺していく。
- 型紙から刺す
 - 布を刺す
 - 0.3cm 程度すくうように縫う
 - 型紙を刺す
 - 糸をたるませつつ 1.5cm 程度空けて再度型紙を刺す

A～E を繰り返す。

〔上側はたるませて、下側の糸はたるませない。
全ての線を写す必要はないので、細かく針を刺さなくても良い。〕



布の表
right side

right side

- ③ 角や合い印は下側(布側)から見て
+ に見えるように針を刺す。

型紙側
Paper pattern side

Paper pattern side

合い印
matchmarks

matchmarks

布の表
right side

right side

④ 上側のたるませた糸を切る。



⑤ まち針を抜く。

⑥ 糸を抜かない様に型紙だけを抜き取る。



⑦ 長い糸は 3mm 程度に切る。
〔糸を抜き取らない様に注意。〕




⑧ しつけ糸が抜けないうちに、アイロンか指で糸を寝かせる。



11. 表が内側になる様に、AとD、BとCを合わせて縫う。

〔 型紙の △ 同士を合わせる。〕




12. 縫い代を0.3cm程度にカットする。

〔 反対側も同じようにカットする。〕




13. 縫ったところのしつけ糸を抜く。

- 〔しつけ糸が取り辛い時は、糸抜きや毛抜き等で抜く。
以降、縫ったら余分なしつけ糸はその都度抜いていく。〕



14. 縫い代を中心パーツ側に倒して、アイロンをかける。

- 〔アイロンをかけ辛い時は
”Clover NEW パッチワークこて”がおすすめ。
反対側も同じようにアイロンをかける。〕




横から見た時
side view




15. カーブに 5mm~7mm 間隔の切り込みを入れる。


- 〔反対側も同じように切り込みを入れる。〕



16. 平な方を出来上がり線で折る。



- 〔反対側も同じように折る。〕






17. 反対側を出来上がり線で折る。

〔反対側も同じように折る。〕





18. コの字に縫う。

〔反対側も同じように縫う。〕




19. 端を出来上がり線で折る。

〔反対側も同じように縫う。〕




20. 端を縫う

〔反対側も同じように縫う。〕



21. 表布が内側になる様に、左右のパーツを合わせて縫う。

〔表布に糸が出ない様に生地をすくいながら縫う。〕




22. 肩紐にするゴムを2本用意する。

〔ゴムやストレッチ素材の使用を奨励。
伸びないものの場合着せ付けが困難になる他、少しの縫いずれでカップ位置が合わなくなる可能性がある。〕




23. C,D の肩紐付け位置に肩紐を縫い付ける。

〔18で縫った上を縫う様にと良い。〕



24. C,D の残りの肩紐付け位置に肩紐を縫い付ける。
〔 肩紐が捻じれない様に注意。〕



-
25. スナップボタンを付ける。
-

お疲れ様でした！