【作り方説明書】

キャミソールの型紙

■詳細対応サイズ ・58cm ソフビ　M,L ・58cm ソフビ　LL (スマド未確認)	■難易度 イージー/ノーマル/【ハード】/ハード↑/エクストラ
■サンプル使用生地の厚み 0.23mm	■用意するもの ・ニット等のストレッチ性のある布 ・ニット用の糸 ・ニット用の針 ・ストレッチレース
■手縫い可否 OK	■注意事項 布の伸び具合よっては、 L や LL は着られない場合があります。 L や LL に着せたい場合は良く伸びる布を使用して下さい。 伸びない布を使うと、どのサイズでも着用不可になりますのでご注意ください。
■布に書き写すパーツリスト ①前身頃　1 枚→そのまま 1 枚 ②③肩紐　2 枚→そのまま 2 枚 ④⑤前縁/後縁　各 1 枚→そのまま各 1 枚 ⑥後身頃　1 枚→そのまま 1 枚 合計：6 枚　のパーツで構成	■旧版をお持ちのお客さまへ 現在バージョンアップした新版が販売されております。 ★旧版の場合★と記載された 10、15、16 を参考に進めて下さい。 9、11～14、17～19 の工程は旧版には必要ありません。

■必要な布量参考数値



01. 型紙を貼り合わせる

① 型紙に割り振られている番号を確認する。

番号は型紙の左上に記載。
※①～④の右図は全型紙共通で
使用しています。
型紙の種類によって貼り合わせる 枚数、
数字は違います。
枚数、貼り合わせ数字については
各型紙をご覧ください。



② <1>の型紙に記載されている通りに型紙を
並べる。

「青色の数字の型紙貼り合わせる」
という箇所に記載。

③ 点線に沿って、型紙が繋がる方だけカットする。

④　<5>の上部のガイドに③の下部を合わせて、
表裏両方をテープで留める。



02. 型紙を切り取る。

02～07 の右図は全型紙共通で使用しています。



03. 布を裏にして型紙を置く。

（まち針で留めず、ペーパーウェイト等で型紙が動かない様にする。）



04. 型紙の外側をなぞって布に写す。写したら型紙は一旦避ける。

（※オススメのチャコペン
・カリスマシャープペンシル(使用中)
・クロバー　水性チャコペン）



05. 04 で写した線に沿って布を切る。



06. 切り取った布に型紙をのせてまち針でとめる。

型紙と布がずれない様にするだけなので、
細かくとめる必要はない。



07. “切りじつけ”をする。(①～⑧)

① しつけ糸を針に通し、糸が２本になる様にする。
〔玉止めはしない。

② 紙の上から出来上がり線に針を刺していく。

A. 型紙から刺す

B. 布を刺す

C. 0.3cm 程度すくうように縫う

D. 型紙を刺す

E. 糸をたるませつつ 1.5cm 程度空けて再度型紙を刺す

A～E を繰り返す。

〔上側はたるませて、下側の糸はたるませない。
全ての線を写す必要はないので、細かく針を刺さなくても良い。〕



③ 角や合い印は下側(布側)から見て
+ に見えるように針を刺す。



④　上側のたるませた糸を切る。	
⑤　まち針を抜く。	
⑥　糸を抜かない様に型紙だけを抜き取る。	
⑦　長い糸は 3mm 程度に切る。 〔 糸を抜き取らない様に注意。	

⑧　しつけ糸が抜けない様に、
アイロンか指で糸を寝かせる。

08. ミシンの針と糸をニット用に替える。

09. 前縁、後縁の下側にロックミシンか、
家庭用ミシンのジグザグで縫う。

家庭用ミシンの縫い目を左図にする。
布端から針が落ちない様に、少し内側を縫う。

10. 表が内側になる様に前身頃、後身頃の首回りに、
前縁、後縁（以降、縁布）の上側を合わせて縫う。

〔 家庭用ミシンの縫い目を左図にする。

★旧版の場合★　首回りに解れ止めをし、ストレッチレースを縫い付ける。
※前縁、後縁：約 7.1cm

11. 縫ったところのしつけ糸を抜く。

〔 しつけ糸が取り辛い時は、糸抜きや毛抜き等で抜く。
以降、縫ったら余分なしつけ糸はその都度抜いていく。



12. 縁布を折り返す。

〔 前身頃、後身頃両方行う。



13. 縫い代を包む様に、縁布を折り返す。

前身頃、後身頃両方行う。

14. 縁布のふちを縫う。

前身頃、後身頃両方行う。

15. 表が内側になる様に、前身頃のアームホールに肩紐を合わせて縫う。

アームホール：袖パーツが付く部分。袖ぐりとも言う。
※この型紙には袖は付かない。
反対側も同じように縫う。
前身頃、後身頃両方行う。



★旧版の場合★　アームホールに解れ止めをし、ストレッチレースを縫い付ける。

16. 表が内側になる様に、後身頃のアームホールに肩紐を合わせて縫う。

肩紐を、ねじれた状態で合わせない様に注意。
反対側も同じように縫う。



★旧版の場合★　ストレッチレースを縫い付ける。
※肩紐：約 16.4cm

17. 肩紐の片方を折り返す。
　反対側も同じように縫う。





18. 縫い代を包む様に、肩紐を折る。

反対側も同じように縫う。



横から見た時
Side view

肩紐
shoulder strap

19. 肩紐のふちを縫う。

〔反対側も同じように縫う。



20. 表が内側になる様に、紐を中心に半分に折る。



21. 表が内側になる様に片側だけ合わせて縫う。

22. 縫ったところにロックミシンか、
家庭用ミシンのジグザグで 2 枚一緒に縫う。

23. 裾をロックミシンか、
家庭用ミシンのジグザグで縫う。
　　脇の縫い代は後身頃側に倒す。





24. 裾を出来上がり線で折る。



25. 縁を縫う。



26. 表が内側になる様に折り返す。



27. 脇を縫う。

28. 縫ったところにロックミシンか、
家庭用ミシンのジグザグで 2 枚一緒に縫う。

29. 表に返す。

30. 脇の縫い代を、後身頃に倒して縫う。

お疲れ様でした！